메이플 직업 룰렛 현황판 — 설정·OBS·사용 가이드

설정 페이지 `https://gggip21.github.io/job-roulette-board/`

한눈에 보기

현황판은 방송 화면 구석에 띄워두는 투표 집계표예요. 시청자가 후원하며 직업을 적으면, 그 직업의 표가 올라가고 순위와 확률(%)이 바로 바뀌어요.



1. **설정 페이지**에서 제목·후원 규칙·투표 불가 직업·테마를 정하고 **내 현황판 파일 저장** (한 번만)
2. OBS에 **브라우저 소스**로 추가하고 화면에 배치 (한 번만)
3. 방송 중 후원이 오면 OBS **상호작용** 창에서 직업과 표를 입력 (매번)

> 치지직·SOOP·유튜브 후원은 자동으로 집계되지 않아요. 3번은 직접 입력해야 하며, 입력한 내용은 OBS를 껐다 켜도 남아 있어요.

1. 설정 페이지에서 내 파일 만들기

크롬이나 엣지에서 설정 페이지를 열어요. 왼쪽에서 고치면 오른쪽 미리보기에 바로 반영되고, 설정은 그 브라우저에 자동으로 저장돼요.

항목	설명
기본 정보	제목, 부제(비우면 숨김), 프로필 이미지 또는 글자
테마 색	준비된 테마를 고르거나 메인·강조·포인트·배경 색을 직접 지정. **배경 투명도** 바로 판 바탕을 0%(완전 투명)~100%(불투명)로 조절 (기본 75%, OBS에 넣은 뒤에도 편집창에서 바꿀 수 있어요). 판 위쪽 줄과 프로필 테두리는 그라데이션/단색 선택

후원 규칙	후원 단위(원/치즈/별풍선/직접 입력)와 표 금액. 특정 직업만 표 금액이 다르면 "표 금액이 다른 직업"을 켜고 직업과 금액을 고름(금액이 여러 가지면 그룹 추가). 메소 후원도 받으면 "메소 후원도 표로 받기"
투표 불가·선호 직업	누를 때마다 없음 → 투표 불가 → 선호 → 없음. 투표 불가 직업은 OBS 편집창 버튼에서 빠지고 입력도 막혀요. 선호 직업은 판에 하트로 표시만 돼요(표 금액·표 수는 그대로)
리롤	받을 때만 켜기. 횟수 1~3회, 회차별 금액. "투표 중에도 판에 리롤 표시"를 켜면 처음부터 리롤 칸이 보이고, 끄면 "집계 완료 · 추첨 시작"을 누른 뒤에만 나와요
디데이	마감·추첨 날짜. 당일은 D-DAY, 지나면 D+
표시	총 후원 금액, 투표 불가 직업을 판 아래에 표시 / 넘어가는 페이지로 표시(각각 켜고 끄기), 선호 직업 판 아래 표시, 작은 제작 표시, 한 페이지 개수, 넘김 간격

다 고쳤으면 **내 현황판 파일 저장**을 눌러요. `roulette-board.html` 파일이 받아져요. 지우지 않을 폴더(예: `문서\방송\`)로 옮겨 두세요. 파일을 옮기거나 지우면 OBS에서 현황판이 사라져요.

> 설정을 따로 하지 않고 바로 쓰고 싶으면 설정 페이지 맨 위의 **기본 설정 그대로 받기**로 받아도 돼요.

> **주의:** 압축파일(.zip)로 받았다면 압축파일 안에서 바로 열지 말고, 반드시 저장공간에 **압축을 푼 뒤** 그 파일을 OBS 소스에 넣으세요.

2. OBS에 띄우기

1. OBS에서 현황판을 넣을 장면을 고르고, "소스" 목록 아래 + → **브라우저**.
2. 이름을 `직업룰렛 현황판` 으로 적고 확인.
3. 속성 창 설정:
   - **로컬 파일** 체크 → "찾아보기"로 `roulette-board.html` 선택
   - 설정 페이지 미리보기 아래에 나오는 **OBS 소스 크기**대로 너비·높이 입력 (기본 설정은 **460 × 500**)
   - 사용자 지정 CSS: 기본값 그대로
   - 표시되지 않을 때 소스 종료 · 장면 활성화 시 새로 고침: 둘 다 체크 해제
4. 확인을 누르면 미리보기에 현황판이 나타나요. 배경은 투명이라 게임 화면 위에 판만 보여요. 처음엔 "아직 투표가 없어요"가 정상이에요.

위치·크기: 미리보기에서 현황판을 클릭해 끌면 위치가 바뀌어요. 크기는 모서리를 끄는 것보다 편집창의 **크기 배율**이 글씨가 선명해요. 배율을 바꾸면 편집창에 나오는 **OBS 소스 크기**로 소스 속성의 너비·높이도 맞추세요. 자리를 잡았으면 소스 목록의 자물쇠로 잠가 두세요.

3. 후원이 들어왔을 때 입력하기

1. OBS 소스 목록에서 현황판 우클릭 → **상호작용**. 방송 내내 켜둬도 돼요.
2. 상호작용 창의 빈 곳을 클릭한 뒤 **E** 를 누르면 편집창이 열려요. (판 오른쪽 위에 마우스를 올리면 보이는 설정 버튼도 같아요.)
3. 직업군별 **직업 버튼**을 눌러 고르고, **+1표 / +5표 / +10표**를 눌러요. 그 직업의 표 금액만큼 자동으로 들어가요.
   - 메소 후원은 아래 노란 줄의 +표 버튼

    - 그 외 금액은 **−** **+** 로 맞추고(직접 적어도 돼요) **금액 추가**. 고른 직업의 표 금액만큼 바뀌고 꾹 누르면 빨라져요. 메소를 받으면 **메소 (억)**을 먼저 골라요

4. 다 넣었으면 **E** 로 닫아요.

> **주의:** 편집창도 현황판의 일부라서, 열려 있는 동안 시청자 화면에도 보여요. 입력이 끝나면 바로 닫으세요.

- 표 금액으로 나누어떨어지지 않는 금액은 총 후원에는 더해지고, 표는 내림으로 계산돼요.
- **더 빠르게:** 이미 순위표에 있는 직업은 편집창 없이 판에서 그 줄에 마우스를 올려 − +로 1표씩 넣고 뺄 수 있어요. 마우스가 판 위에 있는 동안은 페이지가 넘어가지 않고 순서도 그대로예요(마우스를 치우면 다시 정렬). 아직 표가 없을 때는 판 가운데 +로 편집창이 열려요.

4. 수정·취소·추첨

- **방금 잘못 넣었을 때: 마지막 입력 취소** (여러 번 누르면 하나씩 되돌아감)
- **특정 직업 표만 고칠 때:** 편집창 직업 목록의 **+1 / −1**, 아예 빼려면 **삭제**
- **집계 완료 · 추첨 시작:** 투표를 다 받은 뒤 편집창 맨 위 버튼 → 편집창이 닫히고, 판 위쪽이 "추첨 시작"과 남은 리롤 횟수로 바뀌어요(표 금액 줄은 숨김). 디데이 자리에는 "집계 완료", 리롤을 켰다면 리롤 칸이 나와요(모든 회차 미사용으로 시작). 잘못 눌렀으면 "추첨 모드 끝내기"
- **리롤 금액 모으기:** 추첨 모드에서 리롤 칸 위에 마우스를 올리면 지금 모으는 회차 칸 바로 위에 **모인 금액** − +가 나와요. +는 최소 후원 단위(1천원·1천치즈·10별풍선)씩 더하고(꾹 누르면 빨라짐) 칸이 차오르다가, 회차 금액이 다 모이면 자동으로 사용 처리돼요(남는 금액은 다음 회차로).
- **리롤 후원:** 편집창을 열지 않고 **판의 리롤 칸**을 눌러 사용 처리(OBS 상호작용 창에서). 편집창의 회차 버튼도 같아요. 판의 칸에 ✓와 남은 횟수가 줄어요. 다시 누르면 취소
- **처음부터 다시: 투표 전체 초기화**를 두 번 연속. 되돌릴 수 없으니 테스트 후에만 쓰세요
- **화면:** 편집창 아래에서 한 페이지 개수, 넘김 간격, 크기 배율, 배경 투명도, 투표 불가·선호 직업·리롤 표시를 바로 바꿀 수 있어요

5. 추첨할 때 — 핀볼에 붙여넣기

1. 투표가 끝나면 편집창(**E**) 맨 위 **집계 완료 · 추첨 시작**을 눌러요. 작은 창이 뜨면서 추첨용 텍스트가 **자동으로 복사**돼요. 다시 복사하려면 창의 **복사하기**, 창을 닫았다면 편집창의 **추첨(핀볼)용 텍스트 다시 보기**.
2. 핀볼 추첨 사이트의 이름 입력 칸에 붙여넣기(Ctrl+V). `아란*6,에반*4,썬콜*2` 처럼 직업과 표 수가 한 번에 들어가요.

> 1표 이상인 직업만 들어가고 투표 불가 직업은 빠져요. 이 창도 방송 화면에 보이니 붙여넣은 뒤 **닫기**를 누르세요. 버튼이 "Ctrl+C 누르기"로 바뀌면 글자가 선택된 상태이니 Ctrl+C를 누르세요.

6. 설정 바꾸기 (제목·규칙·투표 불가·선호 직업·테마)

1. 설정 페이지를 다시 열어요. 같은 브라우저라면 지난 설정이 그대로 있고, 다른 PC라면 **저장한 파일 불러오기**로 쓰던 `roulette-board.html` 을 고르면 설정이 돌아와요.
2. 고친 뒤 **내 현황판 파일 저장** → OBS에 넣은 기존 파일에 **같은 이름으로 덮어쓰기**. (`roulette-board (1).html` 로 저장됐다면 이름을 원래대로)
3. OBS 상호작용 창에서 **E → 판 새로 고침**. 방송 중에도 바로 바뀌고 표는 그대로예요.

> 표 금액을 바꾸면 쌓인 금액 기준으로 표 수가 다시 계산돼요. 표가 있는 직업을 투표 불가로 바꾸면 순위표에서 빠져요(다시 풀면 돌아옴).

문제 해결

증상	해결
현황판이 안 보인다 / 하얀 화면	소스 속성에서 "로컬 파일" 체크와 파일 경로를 확인하세요. 파일을 옮겼다면 다시 골라야 해요.
배경이 검거나 하얗다	"사용자 지정 CSS"를 기본값으로 되돌리세요 (칸을 비우면 OBS가 다시 채워요).
판 아래쪽이 잘린다	편집창 아래쪽 "OBS 소스 크기" 숫자로 소스 속성의 높이를 맞추세요. 투표 불가·선호 직업, 리롤, 디데이를 켜면 필요한 높이가 커져요(리롤 칸은 나오기 전부터 높이에 들어가 있어요).
E를 눌러도 편집창이 안 열린다	상호작용 창의 빈 곳을 먼저 클릭하세요. 입력 칸에 커서가 있으면 E가 글자로 들어가요.
글씨체가 평범하게 바뀌었다	인터넷 연결을 확인하고 편집창(E)의 **판 새로 고침**을 누르세요. 글꼴을 인터넷에서 불러와요.
입력한 표가 사라졌다	소스 속성의 "현재 페이지의 캐시 새로 고침"은 저장된 표를 지울 수 있어요. 누르지 마세요. 표는 그 PC의 OBS 안에만 저장돼요.
설정 페이지 미리보기가 안 나온다	설정 페이지는 인터넷 주소(https://)로 열어야 해요. 받은 html을 더블클릭해서 여는 건 현황판 파일이에요.

후원 기록을 안전하게 남기려면, 방송을 마칠 때마다 현황판 화면을 한 장 캡처해 두세요.

방송 당일 체크리스트

시작 전

- ☐ 현황판이 방송 장면에 보이고 채팅창·미니맵과 겹치지 않는다
- ☐ 테스트로 넣은 표가 있었다면 "투표 전체 초기화"
- ☐ 디데이 상태 확인
- ☐ 편집창이 닫혀 있다

방송 중

- ☐ 후원이 오면 직업 고르고 +표 → 편집창 닫기
- ☐ 투표 불가 직업 후원은 방송에서 처리 방법 안내
- ☐ 투표가 끝나면 "집계 완료 · 추첨 시작", 리롤 후원이 오면 판의 리롤 칸 누르기

종료 후

- ☐ 현황판 화면 캡처
- ☐ 표는 지우지 않기 — 다음 방송에서 이어서 쌓여요